

چگونه حجم عکس را پایین بیاوریم؟

خیلی ساده، برای این کار برنامه paint را باز کنید، از منوی image گزینه stretch/skew را انتخاب کنید، در قسمت stretch یک درصدی مثل ۵۰٪ را وارد کنید در این صورت حجم و سایز عکس ۵۰ درصد کوچک تر می‌شود، ذخیره کنید و تمام.

حال یک کم مفصل تر و مرحله به مرحله ببینید:

۱- ابتدا یک کپی از عکس مورد نظر بگیرید که نسخه اصلی از بین نرود.

۲- در ویندوز XP از مسیر زیر برنامه paint را باز کنید.


Start > all program > accessories > paint

در ویندوز ۷ به بعد برای باز کردن برنامه Paint کافی ست دکمه استارت و یا Win را فشرده و کلمه Paint را تایپ نمایید.


۳- با فشردن دکمه کنترل (Ctrl) به علاوه O، پنجره انتخاب عکس را باز نمایید. (Ctrl+O)




۴- عکس مورد نظر را انتخاب و روی دکمه open کلیک کنید.



۵- سپس از منوی Image گزینه stretch/skew را انتخاب کنید. (در ویندوز XP)




در ویندوز ۷ و جدیدتر، به این قسمت مراجعه کنید.




۶- در قسمت stretch باید برای گزینه‌های horizontal (افقی) و vertical (عمودی) یک درصد تعیین کنید. دقت کنید عددی که وارد می‌کنید مثلاً ۴۰ به معنای این است که سایز عکس شما ۴/۰ می‌شود نه اینکه عکس شما ۴۰ درصد کوچک‌تر بشود، به همین دلیل هر چه عدد کوچک‌تری وارد کنید عکس شما کوچک‌تر می‌شود. (نکته‌ای که باید رعایت شود این است که برای بر هم نخوردن تناسب عکس هر دو گزینه را یکسان بگذارید، در غیر این صورت عکس شما از طول یا عرض کشیده می‌شود)

در ویندوز XP :



در ویندوز ۷:

چیزی که ویندوز ۷ اضافه تر دارد این است که امکان کوچک کردن عکس به صورت پیکسلی را هم می‌دهد، **percentage** همان حالت درصدی در ویندوز xp است که توضیح دادیم. **pixels** هم به صورت پیکسلی سایز را مشخص می‌کند. و یک گزینه دیگر هم **maintain aspect ratio** است که اگر تیک داشته باشد اعداد **horizontal** و **vertical** قفل می‌شوند به هم یعنی اگر یکی از اعداد را وارد کنیم دومی خودکار به تناسب وارد می‌شود. در حالت درصد دقیقا همان عدد وارد شده برای یکی از گزینه های **horizontal** یا **vertical** برای دیگری هم در نظر گرفته می‌شود؛ و در حالت پیکسلی به تناسب، اگر تیک این گزینه را بردارید می‌توانید در دو حالت درصدی و پیکسلی اعداد متفاوتی را به **horizontal** و **vertical** بدهید که این کار پیشنهاد نمی‌شود چون تصویر از یک طرف کشیده خواهد شد.



۷- بعد از وارد کردن عدد مورد نظر برای اعمال تغییرات روی دکمه **ok** کلیک کنید.

۸- حالا برای ذخیره عکس اگر به توصیه ما گوش کرده و از عکستان یک کپی تهیه کردید کافی است فقط **save** کنید، (در ویندوز xp از منوی فایل گزینه **save** را انتخاب کرده و در ویندوز ۷ در نوار عنوان روی علامت **save** کلیک کنید) تغییرات روی کپی عکس اعمال می‌شود.

۹- چنانچه فراموش کردید از عکس کپی بگیرید اصلا هول نکنید کافی است گزینه **save as** را انتخاب کنید. (در ویندوز xp از منوی فایل گزینه **save as** را انتخاب کرده و در ویندوز ۷ این مسیر را دنبال کنید)



- ۱۰- در پنجره باز شده اگر فرمت پیش فرض jpeg بود که هیچ، اگر نبود این فرمت را انتخاب کنید، چرا؟ چون این فرمت فشرده ترین فرمت عکس است (برای مناظر طبیعی) که کیفیت را هم حفظ میکند. این قسمت در هر دو ویندوز XP و ۷ مشابه هستند.
- ۱۱- مسیر و نام دلخواهی انتخاب و گزینه save را بزنید.

